

PASORAMA かんたんインストールガイド

No.PW8P1J56AA

セイコーインスツル株式会社 CP ビジネス部

この度は SII PASORAMA 電子辞書をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

最初に必ずお読みください

PASORAMA を使うためには、最初にインストールが必要です。

インストールの準備

ご注意

Windows XP をお使いの方は、『Windows Media Player』のバージョンが11以上であることをご確認ください。

Windows Media Player のバージョンを確認するには、Windows Media Player を起動、[ヘルプ]メニューの[バージョン情報]をクリックし、著作権の下のバージョン番号を確認します。[ヘルプ]メニューが表示されていない場合は、キーボードで **ALT** キーを押しながら **H** キーを押し、[バージョン情報]をクリックします。

バージョンが11以上でない場合には、[ヘルプ]メニューの[プレーヤーの更新の確認]を選び更新してください。



パソコンのOSが最新のバージョンになっているかをご確認ください。

32bit版／64bit版かは下記の方法でお確かめください。

■Windows Vistaの調べ方

スタートメニューから[コントロールパネル]→[システムとメンテナンス]→[システム]→「コンピューターの基本的な情報の表示」が表示された画面で確認


■Windows7のOSの調べ方

スタートメニューから[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]→「コンピューターの基本的な情報の表示」が表示された画面で確認

■Windows8のOSの調べ方


[スタート]画面で[デスクトップ]を選択。デスクトップからチャームを表示し、[設定]を選択。[設定]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]→「コンピューターの基本的な情報の表示」が表示された画面で確認

USB ケーブルで電子辞書本体とパソコンを接続します。



電子辞書の電源を入れます。


電子辞書の画面が下記の画面になっていることを御確認ください。



※ドライバは接続するUSB ポートごとにインストールが必要です。USBポートを変更する場合には、そのUSBポートに新たにドライバをインストールしてください。

パソコンの画面上に次のメッセージが表示された場合には、ここでは [キャンセル] をクリックしてください。


● Windows Vistaの場合



● Windows XPの場合

「新しいハードウェアの検出ウィザード」の画面が表示された場合。

※ [キャンセル] を押しても再度表示される場合があります。再度 [キャンセル] をクリックしてください。




Windows 8 の場合

1 お使いのパソコンのOSが32bit版か64bit版かをお確かめください。


電子辞書の機種「DF-X7000」用のドライバ64bit版の例です。32bit版をお使いの方でも以下の手順を参考にしてください。

パソコンの画面に、認識されたリムーバブルディスクが表示されましたら、【フォルダーを開いてファイルを表示】をクリックします。



※上記のような画面が表示されますが、何もせずにそのまま閉じてください。

または、【スタート】画面で、①タイル(アイコン)が表示されていないところを右クリックすると、②【すべてのアプリ】が表示され、選択します。【アプリ】画面が表示されたら、【コンピューター】を選択し、認識されたリムーバブルディスクを確認します。




タイルの無い部分で右クリック ②


2 【Pasorama】フォルダをクリックします。



3 お使いのパソコンが64bit版か32bit版かをお確かめの上、フォルダを選択します。 ※ここでは64bit版を選択しています。



4 Pasorama フォルダの中にある【Setup】 (【Setup.exe】) をダブルクリックします。




32bit版をダウンロードした場合には
▶ Pasorama ▶ 32bit ▶ になっています。


ご注意

setup.exeをダブルクリックして実行しようとする
【WindowsによってPCが保護されました】という画面が表示されることがあります。


下記の画面の【詳細情報】をクリックします。



【実行】ボタンを押してソフトを起動できる状態にします。




5 セットアッププログラムが起動しますので、【次へ(N)>】をクリックします。





32bit版をダウンロードした場合には
この文章は表示されません。


※以下の画面が表示された場合は
【はい(Y)】をクリックします。



6 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は【はい(Y)】をクリックします。



7 【次へ(N)>】をクリックします。




お使いの電子辞書の機種によって変わります。(画像はDF-X7000の例です)
インストールするフォルダを変更しない場合にはこのまま【次へ(N)】をクリックしてください。

8 【インストール(I)】をクリックします。



9 【OK】をクリックします。



SII PASORAMA


パソコンのデスクトップ上にPASORAMAのアイコンが表示されます。
アイコンをダブルクリックをして起動します。

Windows 7 の場合

1 お使いのパソコンが32bit版か64bit版かをお確かめください。

電子辞書の機種「DF-X7000」用のドライバ64bit版の例です。32bit版をお使いの方でも以下の手順を参考にしてください。

パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクが表示されましたら、【フォルダーを開いてファイルを表示】をクリックします。
または、パソコンの画面上(左下)にあるスタートメニューから【コンピューター】を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。



※上記のような画面が表示されますが、何もせずにそのまま閉じてください。

2 【Pasorama】フォルダをダブルクリックします。




3 お使いのパソコンが64bit版か32bit版かをお確かめの上、フォルダを選択します。 ※ここでは64bit版を選択しています。



4 【Setup】(【Setup.exe】)をダブルクリックします。





32bit版をダウンロードした場合には下記のような画面が表示されます。




セットアッププログラムが起動しますので、【次へ(N)>】をクリックします。


※以下の画面が表示された場合は【はい(Y)】をクリックします。



5 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は【はい(Y)】をクリックします。




6 【次へ>(N)】をクリックします。




お使いの電子辞書の機種によって変わります。(画像はDF-X7000の例です)
インストールするフォルダを変更しない場合にはこのまま【次へ>(N)】をクリックしてください。


右記のような画面が表示されたら、【このドライバーソフトウェアをインストールします(I)】を選択します。




7 【インストール完了】が表示されたら、【次へ(N)>】をクリックします。



8 【OK】をクリックします。



※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は【キャンセル】をクリックします。



※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されます。ダブルクリックをして使用できるかどうか確認をしてください。



電子辞書をパソコンから取り外すときは・・・

パソコンの画面上(右下)にあるタスクトレイの をクリックし、【SIIの取り出し】をクリックします。表示されていない場合は、 をクリックすると表示されます。




以上でインストールは完了です。

Windows XP/Windows Vista のインストール方法は裏面をご覧ください。


Windows Vista の場合

ご注意

パソコンの画面上に次のメッセージが表示された場合には、ここでは**「キャンセル」**をクリックしてください。




1 パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクウィンドウが自動的に開きます。自動的に開かない場合は、パソコンの画面上の**「コンピュータ」**を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。



2 PASORAMA用のソフトが保存されているリムーバブルディスクの中の**「Setup.exe」** (**「Setup」**)をダブルクリックします。




※以下の画面が表示された場合は**「許可」**もしくは**「続行」**をクリックします。




※説明の画面では「リムーバブルディスク (F:)」となっていますが、お使いのパソコンによっては、「(F:)」の部分異なる場合があります。


3 セットアッププログラムが起動しますので、**「次へ>(N)」**をダブルクリックします。



4 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は**「はい(Y)」**をクリックします。




5 **「次へ>(N)」**をクリックします。




お使いの電子辞書の機種によって変わります。(画像はDF-X7000の例です) インストールするフォルダを変更しない場合にはこのまま**「次へ>(N)」**をクリックしてください。

6 「インストール完了」が表示されたら、**「次へ>(N)」**をクリックします。



7

「OK」をクリックします。



※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されます。ダブルクリックをして使用できるかどうか確認をしてください。

※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は**「キャンセル」**をクリックします。



以上でインストールは完了です。

電子辞書をパソコンから取り外すときは・・・

パソコンの画面上 (右下) にあるタスクトレイの をクリックし、**「USB 大容量記憶装置 - ドライブ (F:, G:) を安全に取り外します」** のメッセージ自体をクリックします。



右の画面が表示されたら、**「OK」** をクリックし、USB ケーブルを取り外します。



Windows XP の場合


『Windows Media Player』のバージョンが11以上であることをご確認ください。

バージョンが11以上でない場合には、[ヘルプ]メニューの**「プレーヤーの更新の確認」**を選び更新してください。

ご注意


「新しいハードウェアの検出ウィザード」の画面が表示された場合。

※**「キャンセル」**を押しても再度表示される場合があります。再度**「キャンセル」**をクリックしてください。



1

パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクのウィンドウが自動的に開きます。自動的に開かない場合は、マイコンピュータをダブルクリックし、認識されたリムーバブルディスクを確認します。




2

『MTP』のフォルダを開き、**「MTPInstall」** をダブルクリックします。




3 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ>(N)] をクリックします。




4 [OK] をクリックします。




5 メニューバーの[戻る]をクリックし、ひとつ前の画面に戻ります。




6 次に『PASORAMA』のフォルダを開き、[Setup] をダブルクリックします。




7 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ>(N)] をクリックします。




8 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は[はい(Y)]をクリックします。



9 [次へ>(N)] をクリックします。




10 「インストール完了」が表示されたら、[次へ(N)>] をクリックします。



11 [OK] をクリックします。



※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されますが PASORAMA は起動できません。次のステップでドライバをインストールしてください。

12 パソコンの画面上(右下)にあるタスクトレイのをクリックし、[USB 大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します] のメッセージ自体をクリックします。




13 パソコンから USB ケーブルを取り外します。

Windows XP の場合にはこの後ドライバのインストールが必要です。次の手順に従って、ドライバをインストールしてください。


ドライバのインストール手順

1 電子辞書本体の USB ケーブルを差し直し、電源を入れてください。


2 インストール先のハードウェアが『MTP』であることが確認できたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(T)]を選択し、[次へ(N)>]をクリックします。



※下記の画面が表示された場合は【いいえ、今回は接続しません(T)】を選択し、[次へ(N)>]をクリックすると左記の画面が表示されます。




3 インストールが完了したら [完了] をクリックします。




4 ※左記の画面が表示された場合は【何もしない】を選択し、[常に選択した動作を実行する(A)]にチェックをして [OK] をクリックしてください。



4 次に表示された画面でインストール先のハードウェアが『USB Device Driver for PASORAMA』であることが確認できたら、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)]を選択し、[次へ(N)>]をクリックします。




※下記の画面が表示された場合は【いいえ、今回は接続しません(T)】を選択し、[次へ(N)>]をクリックすると左記の画面が表示されます。



※『USB Device Driver for PASORAMA』が『PASORAMA Device』と表示される場合がありますが、同じ手順で進んでください。


5 【次の場所を含める (O)】のみにチェックを入れ、【参照 (R)】をクリックします。その後、①～⑤の手順でドライバの検索場所を選択します。

①【マイコンピュータ】を開く




※クリックしないでください。


②【ローカルディスク (C:)】を開く ③【WINDOWS】を開く ④【system32】を開く ⑤【drivers】を選択し、【OK】をクリック




6 検索場所が「C:¥WINDOWS¥system32¥drivers」になっていることを確認し、【次へ (N)】をクリックします。



※以下の画面が表示された場合は【続行 (C)】をクリックします。



7 インストールが完了したら【完了】をクリックします。




※ パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されます。ダブルクリックをして使用できるかどうか確認をしてください。

以上でインストールは完了です。

電子辞書をパソコンから取り外すときは・・・

パソコンの画面上 (右下) にあるタスクトレイの をクリックし、【USB 大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します】のメッセージ自体をクリックします。



パソコンから USB ケーブルを取り外します。

もしインストールにお困りなら

FAQ (よくある質問ページ) をご覧ください。
<http://www.sii.co.jp/cp/support/faq/index.html>

弊社サービスセンターにお問い合わせください。
 〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-21-10
 セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」電話：047(320)4696
 [受付時間] 9:00～12:00 / 13:00～17:00 月曜日～金曜日 (土・日・祝日を除く)

- 本書の一部または全部を無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- PASORAMA はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では®、©、™などのマークは記載いたしません。
- Macintosh には対応していません。
- 説明の便宜上、電子辞書の表示画面およびイラスト等は、代表的な電子辞書を使用しています。
- 本書に記載されている内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。